



iNSIGNUM

iConnector

Instrukcja instalacji



Krok 1: Ustawienie / weryfikacja parametrów wymiany danych w aplikacji iHurt

- a. **Identyfikatory punktu sprzedaży** ustawiamy w konfiguracji w zakładce „Dane firmy” w sekcji „Dane do iHD”).

Jeżeli w jednej bazie iHurt działa wiele „Mrówek” – dane ustawiamy osobno dla każdej z nich (po ustawieniu się na danej „Mrówce” w drzewie „Struktura firmy”).

Identyfikator punktu sprzedaży jest przydzielany dla punktów przez Centralę PSB.

The screenshot displays the configuration interface for the iHurt application. The main window is titled "iSH (Infover Demo) - Struktura firmy". The left sidebar contains navigation tabs: "1. Parametry globalne i użytkownika", "2. Parametry systemu", and "3. Parametry...". The "2. Parametry systemu" tab is active, showing options for "Miesiące" (Months) with "Zablokowany miesiąc" and "Zamknięty miesiąc" both set to "2020". Below this are buttons for "Wyświetl dane firmy", "Edytuj dane firmy", and "Test parametrów". The main area shows the "Struktura firmy" (Company Structure) tree with a selected node: "punkt: P.H.U. IHDCHSALON LONDEK". Below the tree are sections for "Kontrahenci powiązani" (Associated counterparties) and "Dane do EDI" (EDI data). The "Dane do iHD" (iHD data) section is highlighted, showing "Identyfikator punktu sprzedaży" (Sales point identifier) as "xxx_99" and "Grupa cen dla eksportu cen towarów" (Price group for export) as "Detaliczna". The "Edytuj" (Edit) button is highlighted at the bottom.

Krok 2: Instalacja aplikacji INSIGNUM Connector

Aplikacja wraz z instrukcją instalacji dostępna na stronie www.upgrade.insignum.pl w zakładce „iHurt SPRZEDAŻ HURTOWA -> dodatki -> sekcja: INSIGNUM Connector

Do zainstalowania aplikacji użytkownik musi zalogować się na konto systemu Windows z uprawnieniami administratora.


Aplikacja powinna zostać zainstalowana na serwerze, na którym działa baza programu iHurt.

INSIGNUM Connector to narzędzie zapewniające wymianę danych informatycznych między iHurt a systemami centralnymi PSB.

Obecnie pozwala ono na:



- 1) wysyłanie informacji o bieżących stanach magazynowych towarów (informacja niezbędna m.in. dla działania Galerii Handlowej).
- 2) pobieranie z centrali informacji o towarach: parametry towaru (MPP, GTU, Kod_CN), klasyfikacje, przeliczniki, cechy dodatkowe (np. „Parametry techniczne”).

Narzędzie jest tak skonstruowane, aby mogło się samo aktualizować. Dzięki temu w przyszłości nie trzeba będzie wykonywać dodatkowych prac dla uzyskania nowych funkcjonalności.



Po uruchomieniu instalatora należy wybrać opcję <Instaluj>.

W kolejnym kroku należy wybrać przycisk <Dalej>.



W następnym kroku pojawi się ekran, na którym należy wpisać adres IP serwera bazy danych iHurt oraz nazwę bazy iHurt i kliknąć „sprawdź”.


Te dane są w oknie logowania do iHurt (przykład na obrazku poniżej).




Po wpisaniu danych należy wybrać opcję Sprawdź, wykonana zostanie weryfikacja poprawności wprowadzonych danych poprzez próbę połączenia do serwera bazy danych. Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie i aplikacja ma dostęp do bazy danych iHurt, zostanie wyświetlony komunikat:

„Połączenie z bazą danych powiodło się” (przykład na grafice po prawej).

Po poprawnej weryfikacji należy wybrać przycisk <Dalej>.







W kolejnym kroku należy wybrać opcję <Typowa>, która instaluje wszystkie funkcjonalności narzędzia. Od wersji <Pełna> różni się tylko tym, że nie trzeba wskazywać gdzie ma być zainstalowana

Następnie należy wybrać przycisk <Zainstaluj> i aplikacja Insignum Connector zostanie zainstalowana.

W aplikację wbudowany jest aktualizator, dzięki czemu nowe wersje będą aktualizowały się automatycznie.



Po zainstalowaniu zostanie wyświetlony komunikat informujący użytkownika o poprawnie zakończonej operacji.

Po zainstalowaniu, aplikacja sama zacznie uruchamiać cykliczną wymianę danych.